

点击开始，如图 1 所示



图 1

出现“当前电压值为 3.71V，请选择新电压值，按 OK 继续。”的提示时，如果想增大电压值可以按右键后按 OK 键（增大到一定电压值（4.55V）时会出现红色，电压值最好小于那个值）；如果你想减小电压值可以按左键后按 OK 键；如果不想改变电压值直接按 OK 键。如图 2 所示




图 2

出现“保存文件，请输入文件名”，输入后按 OK 键，如图 3、4 所示



图 3




图 4

点击 OK 键, 如图 5 所示




图 5

输入你想要的里程数后按 OK 键, 如图 6 所示



图 6

继续按 OK 键, 如图 7、8 所示




图 7



图 8

最后显示“成功”直接退出